



Försöksled

A = Plöjning, normal bearbetning

B = Plöjningsfritt, plöjning till sockerbetor

C = Plöjningsfritt

Växtföljd: Höstraps

Höstvete

Sockerbetor

01 = Normal intensitet

02 = Intensiv och djup bearbetning

Vårvete el. Havre

Plöjda led 01 Ingen stubbearbetning

Plöjda led 02 En stubbearbetning

Icke plöjda led 01 Två stubbearbetningar 10-15 cm

Icke plöjda led 02 Tre stubbearbetningar (sista) 20 cm

Rutfördelning i fält

	V	*-----*	
	Ä	A1 A2 B2 B1 C1 C2	
	G		BLOCK III 20 MET.
		13 14 15 16 17 18	
	V	=====	VÄNDTEG
	Ä	C2 C1 B1 B2 A2 A1	
	G		BLOCK II 20 MET
		7 8 9 10 11 12	
	V	=====	VÄNDTEG
	Ä	A1 A2 B2 B1 C1 C2	
	G		BLOCK I 20 MET
		1 2 3 4 5 6	
	V	*-----*	
	Ä	<- - -84 MET - - ->	
	G		
RUTSTORL	FÖRSÖKS		
14 X 20 M.	STATIO-		
	NEN HÄR		

Koordinater SWEREF99 N :

SWEREF99 E :

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

BRUTTOYTA: 14 x 20 = 280 M²SKÖRDERUTA: X = M²

Allmänna uppgifter/anvisningar

Graderingar och bestämmningar

Gröda: Vårvete Sort:

Gödsling medel kg/ha Datum /

Förfrukt: Sockerbetor

Bekämpn medel kg/ha Datum /

Bearbetn enl planen hösten 2014

Led redsk ant körn Datum /

Graderingar:

Uppkomst 0-100 (EME) Ledvis

Såbäddsberedning och sådd

Led redsk ant körn Datum /

Planttäthet 0-100 (PLS.SS) Rutvis

Grönskott vid skörd 0-100 (SH.GN) Rutvis

Stråstyrka vid skörd 0-100 (STS.SH) Rutvis

OBS! AVSKÄRNING AV TISTLAR VIKTIG.

EN KÖRNING MED TALLRIKSREDSKAP

ELLER GÅSFOTSKÄR.

Prov av skördeprodukter (Y.KG) Ledvis

OBS! Uppgift om gröda, skörd m m skickas till: sixteen.gunnarsson@slu.se

ANTECKNINGAR:

Försöksledare

Tomas Rydberg 018-671200

Utförar-ansvarig

Erik Rasmusson tel 0708-754183

